

Zasady wymiany danych w oparciu o schemat


SIGID_ERGO_WE_WY.XSD

1. Informacje ogólne.

Schemat SIGID_ERGO_WE_WY.XSD został zaprojektowany w celu dwukierunkowej wymiany danych dotyczących odbioru odpadów z nieruchomości na terenie gminy. Wymiana odbywa się w kierunku Urząd → Przedsiębiorca, Przedsiębiorca → Urząd.


Schemat pozwala na przekazanie informacji ewidencyjnych wprowadzonych z deklaracji płatników do przedsiębiorcy oraz na wprowadzanie punktów kontrolnych przez przedsiębiorcę i monitorowanie tych danych w Urzędzie.

2. Główne elementy schematu:



- Atrybuty „wersja” i „wydawca” pozwalają określić wersję schematu oraz stronę która jest wydawcą pliku wynikowego,
- Znacznik „URZAD” – informacje o Urzędzie, którego dotyczy plik XML
- Znacznik „PRZEDSIEBIORCA” – znacznik wypełniany gdy wydawcą lub stroną zmieniającą zawartość pliku jest przedsiębiorca
- Znacznik „DANE” – dane szczegółowe z ewidencji programu ERGO oraz dane z kontroli przeprowadzonej przez przedsiębiorcę

3. Dane szczegółowe zawarte w znaczniku „DANE” stanowią listę nieruchomości występujących w ewidencji programu ERGO



Nieruchomość gdzie
odbierane są odpady.
Przedsiębiorca może
modyfikować plik dodając
odrębną nieruchomość
podając w tym miejscu dane
wykonania usługi poza
deklarowanymi przez Urząd
adresami

Na tym poziomie przedsiębiorca może umieszczać znaczniki „KONTROLA_1”, które oznaczają wykonanie usługi odbioru odpadów na nieruchomości nie zadeklarowanej (przekazanej w pliku XML) przez Urząd.

Diagramy elementów znacznika nieruchomość w opcji standardowego eksportu z Urzędu oraz w opcji „KONTROLA_1” wypełnianej przez przedsiębiorcę:

NIERUCHOMOSC
1.0

Nieruchomość gdzie odbierane są odpady. Przedsiębiorca może rozdyktować pliki dotycząco odbióru nieruchomości podając w tym miejscu dane wyiconane usługi poza deklarowanymi przez Urząd adresant

13

KONTROLA_1

Przedsiębiorca może rozdyktować pliki oznaczony od Urzędu w miejscach oznaczonych symbolem KONTROLA_1 celu wykazania możliwości w deklarowanych przez Urząd danych. KONTROLA_1 oznacza wyiconane usługi na nieruchomości dla zadeklarowanej przez Urząd

NIJSCOWOSC

Miejscowość położenia nieruchomości, gdzie odbierane są odpady

KOD

Kod adresowy nieruchomości

ULICA

Ulica nieruchomości

DOM

Numer domu nieruchomości

LOKAL

Numer lokalu

PLATNIK_IDENTYFIKATOR

Identyfikator płatnika w programie SIOG ERGO

PLATNIK_OSOBOWOSC

Osobowość prawna płatnika. 'F' - osoba fizyczna, 'P' - osoba prawna, 'J' - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

PLATNIK_RODZAJ

Rodzaj płatnika: 'ZP' - zamieszkały w gminie płatnik opłaty, 'NP' - nie zamieszkały w gminie płatnik, 'ZB' - Zarządca Budynku Wieloklatowego, 'MB' - Mieszkaniec Budynku Wieloklatowego, 'WG' - władza wykonawcza na gospodrowanie odpadami, 'F' - płatnik Mieszkaniec Budynku Wieloklatowego

NR_KARTY_NIERUCHOMOSCI

Numer wpisanego nieruchomości w SIOG ERGO

PODSTAWY

Deklarowana podstawa naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami przez płatników

SEGREGACJA

RODZAJ

Zadeklarowany rodzaj nieruchomości: 'Z' - zamieszkała, 'N' - niezamieszkała, 'C' - ogólnego zamieszkała, 'B' - brak danych

KOMPOSTOWNIK

Zadeklarowana obecność kompostownika na nieruchomości

ZBIORNIK_BEZOPLYWOWY


Zadeklarowana obecność zbiornika bezodpływowego na nieruchomości

PRZYDOMOWA_OCZYSZCZALNIA

Zadeklarowana obecność przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości


POJEMNIKI

WLASCICIEL




Znacznik „KONTROLA_1” ma podobną zawartość do typowej nieruchomości wyeksportowanej z programu ERGO. Pozbawiony jest jednak elementów ściśle ewidencyjnych, nadawanych podczas pracy w programie ERGO. Dane te są wystarczające do podjęcia przez Urząd czynności mających na celu kontakt z płatnikiem i rozpoczęcie procesu poboru opłaty.


4. Znacznik „KONTROLA_2” – przekazanie do Urzędu informacji o wykonaniu usługi wykraczającej poza wykaz zadeklarowany (przekazany) przez Urząd. W schemacie wymiany danych znacznik „KONTROLA_2” umiejscowiony został na równi z innymi stawkami zadeklarowanymi na danej nieruchomości.




Elementy znacznika „KONTROLA_2” pozwalają określić w przybliżony (opisowy) sposób rodzaj wykonanej usługi.




5. „KONTROLA_3” – realizacja przez przedsiębiorcę usługi w innym wymiarze niż zadeklarowana wielkość/pojemność/liczba pojemników. Znacznik ten może być wprowadzony przez przedsiębiorcę w momencie gdy wykona usługę odbioru np. większej liczby pojemników, niż to zostało zadeklarowane przez Urząd.




Wprowadzając znacznik „KONTROLA_3” przedsiębiorca jest zobowiązany podać realną wartość wykonanej usługi oraz opcjonalny opis okoliczności jej wykonania.



6. „KONTROLA_4” – informacja dla Urzędu o fakcie segregowania/niesegregowania odpadów. W przypadku gdy przedsiębiorca stwierdzi, że na danej nieruchomości odpady są segregowane w inny niż zadeklarowany sposób może do struktury pliku XML wprowadzić znacznik „KONTROLA_4”, w którym wprowadza realną wartość dla skontrolowanego sposobu segregacji.





Przy wprowadzaniu realnej wartości dla sposobu segregacji przedsiębiorca może zawrzeć adekwatny do kontroli opis słowny.



7. Znacznik „POJEMNIKI” i „KONTROLA_5”

Program ERGO pozwala na prowadzenie przez Urząd ewidencji pojemników na odpady dostarczonych na poszczególne nieruchomości. Program pozwala ewidencjonować pojemniki dostarczone przez Urząd, przedsiębiorcę lub będące własnością płatnika. W przypadku gdy obowiązek dostarczania pojemników leży po stronie przedsiębiorcy, może on poprzez znacznik „KONTROLA_5” poinformować Urząd o dostarczeniu nowych pojemników na daną nieruchomość.





8. Program ERGO pozwala po stronie Urzędu w zadaniu „Monitorowanie, raporty od przedsiębiorców” importować pliki XML uzupełniane przez przedsiębiorców i wykazywać na rozbudowanych raportach dane z poszczególnych punktów kontrolnych.